


Tryllestav værktøj



Lektionen dækker:

Ændring af størrelsen på et billede

Magic Wand Digitalisering

Tilføjelse af konturer med Magic
Tryllestav

Frit oversat fra: Software 9 Creator Workbook

Åbn en ny fil/tom fil



Vælg Nyt tomt design.




Vælg Indsæt illustration.

Naviger til BERNINA 9-billedmappen:

- Biblioteker
- Billeder
- Bernina 9 pictures
- Artwork
- Artwork by Gaby Seeberg
- Hobby sewing
- Hobby sewing PNG

Vælg Hobbysyning 10.
Klik på Åbn.



*Hobbysyning 11 og 12 billeder
er kun tilgængelige i DesignerPlus;
Skaberniveau fungerer med
billedet, Hobbysyning 10.*



Vælg Indsæt illustration. Vælg Hobbysyning 11.
Klik på Åbn.

I Transform Toolbar skal du ændre %-størrelsen til 75%.
Tryk på Enter.


Flyt nålen til højre for
nålepuden.



Vælg Indsæt illustration. Vælg
Hobbysyning 12.

Klik på Åbn.

Flyt fingerbøllet til venstre for nålepuden.



Forbered billederne

Hvert af billed skal behandles separat.

Åben colorfilm  og show object 

Vælg nålepuden.

Åben Auto Digitize værktøjskasse.




Klik på Prepare Bitmap i Klik på OK.

Gentag for de to andre billeder.

Prøv at trykke F1 eller N på ikonet, og læs hvad det er den forbredder



Gør dette fremover på alle ikonerne, hvis du er nysgerrig



Det skal se nogenlunde sådan ud

Planlæg designet

Med Magic Wand skal stingrækkefølgen planlægges, så der vil være mindre redigering at foretage. Du kan enten planlægge stingrækkefølgen før konvertere billederne til sømme, eller du kan ændre farven rækkefølge efter bearbejdning af billederne til sømme.

Begynd altid med objekter i baggrunden. For eksempel nålepuden skal sys før nålene.


Magic Wand-værktøjer, der vil blive brugt, omfatter:

Magic Wand-brug til store fyldte genstande.

Magic Wand Block Digitalisering - brug for buede objekter at anvende flere vinkler.

Magic Wand Centerline-brug til løbesøm design.

Magic Wand Fyld uden huller – brug til at forenkle objekter.



"Zoom ind" hjælper med at vælge små områder

Digitalisering med tryllestavsværktøjer



Vælg Step Fyld.



Vælg Magic Wand i Auto Digitalize Toolbox.

Klik på nålepuden for at tilføje sømme.

Klik på den turkise base.



Vælg Magic Wand Fyld uden huller.


Klik det turkise på fingerbøllet.



Vælg Magic Wand Block Digitalizing.

Klik på bunden af fingerbøllet.

Forsættes





Vælg Magic Wand Centerline.

Zoom ind på stifterne (ca. 400). Klik på hver af stifterne.

Stifterne yderst til højre kan være dækket af billedet af nålen, så sting kan ikke tilføjes, medmindre nålebilledet er skjult eller flyttet.



Klik på Vis objekter i farvefilm for at skjule billedet.

Højreklik på billedet af nålen og vælg Skjul.



Vælg Magic Wand Centerline igen for at fuldføre stifterne.




Vælg Magic Wand til nålehoveder




Vælg satinfyld og farver inden du stingsætter

Klik på hvert af nålene, til at begynde med de mørkeblå nåle, da en mørkeblå nål er længst i baggrunden. Vær sikker på klikke på hver nål af samme farve, før du vælger en anden farve. Zoom tilbage



Hvis du skjulte nålen.

Vælg den i color filmen og unhide den i "Object properties" (Højreklik i feltet)




Vælg Magic Wand Block Digitalizing.
Husk at den skal være grå

Klik på nålen.



Vælg Magic Wand Centerline igen for at klikke på den røde tråd gennem nålen. Dette skal gøres i to sektioner.

Tryk på Esc.



Redigering

Vælg nålepuden

Åben ” object properties”

Dobbeltklik på puden eller åben
den oppe øverst

Skift trinudfyldningen til # 8. Klik på Anvend.

Vælg det turkise på fingerbøllet. Vælg Fancy fill
fra rullemenuen udfyld valg i Objektegenskaber.


Vælg 004 Sapphire for mønsteret. Klik anvend

Klik på OK.

Fravælg; vælg derefter den mørkeblå bund af fingerbøllet.

Skift den blå bund af fingerbøllet til den samme blå som
nålen i puden ved at klikke på farve #58 i farvepaletten.

Hvis det turkise nålehoved har en anden farve end fingerbøllet,
ændre det også. Skift synål og nåle, så de bruger samme farve som grå.




Forsættes

Dette vil hjælpe med at reducere antallet af farveændringer.

Vælg Design> Optimer farveændringer.

Klik på OK i dialogboksen for at reducere farven ændringer.



Drej rammen

Højreklik på Vis ramme.

Vælg BERNINA Large Oval Hoop, 165 x 265.

Sørg for, at Vis ramme er markeret, klik på OK.

Indtast 90 grader i boksen Rotate Hoop.

Tryk på Enter.

Gem filen som Magic Wand Tools.

